

Forcer Grub à choisir un autre système d'exploitation par défaut au démarrage

Date de dernière mise à jour : 25/01/2008 à 23:11


Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-552--grub-demarrage-default.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Si vous possédez plusieurs systèmes d'exploitation ou tout simplement un système qui vous permet de démarrer avec plusieurs options, vous avez sûrement au démarrage un petit programme qui apparaît et qui vous demande quel système lancer. Il s'agit du **BootLoader**. Dans notre cas, nous allons voir comment paramétrer le BootLoader **Grub** pour qu'il démarre sur un autre système d'exploitation que celui par défaut (quoi de plus contraignant que de devoir au clavier choisir le système que l'on souhaite à chaque démarrage) :




Pour modifier le système d'exploitation par défaut, éditez le fichier **/boot/grub/menu.lst** (vous devrez être root). Regardez à la fin sa structure :



Chaque **title** correspond à un numéro. Le premier numéro est fixé à 0. Sur notre capture nous avons 4 lignes **title**. Si nous souhaitons faire démarrer le dernier système d'exploitation (en l'occurrence Windows 98) par défaut, notre numéro sera donc le 3.

Remontez en haut du fichier et repérez la ligne **default** suivie d'un espace puis du numéro 0 (ou d'un autre numéro). Changez ce numéro par le numéro de votre choix (dans notre exemple ça sera 3). Enregistrez le fichier puis redémarrez votre système, vous devriez constater que l'OS par défaut a été modifié.



```
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
default 3

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 5

# Pretty colours
color cyan/blue white/blue

## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aw78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
```

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-552--grub-demarrage-default.php>.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)